


6.- Cuando pida el driver, indicar examinar disco, escoger la ruta del cd y después el archivo T400PPD.inf



## Manual rápido instalación POS400+

1.- Al conectar la impresora al USB pedirá un driver. Poner el cd y darle a siguiente.


2.- A continuación ir al panel de control>sisema>hardware>administrador de dispositivos y verificar el puerto que se ha creado: "STR71x CDC Communication Port" y mirar que puerto COM tiene asignado



3.- A continuación asignar la velocidad del puerto a 19200.



5.- Escoger el puerto que ha generado anteriormente.



4.- Después ir a impresoras y faxes y agregar una nueva impresora.

